

Installazione Winwaste per un Pc Server

1. Inserire il CD di WinWaste.Net nell'unità CD-ROM del computer. La procedura di installazione guidata dovrebbe essere attivata automaticamente. Se questo non avviene, procedere all'installazione manuale attenendosi alla seguente procedura :
 - a. Sullo schermo principale, fare doppio clic su Risorse del computer.
 - b. Fare doppio clic sull' Unità CD-ROM.
 - c. Fare doppio clic sul file SETUP.EXE.
2. Se si è sprovvisti del CD o si è in possesso di un CD vecchio, è possibile scaricare il file di installazione da: www.nica.it/scambio/cd_winwaste_2017.zip
 - Verrà chiesto se si vuole salvare il file: cliccare su SALVA
 - Scegliere la destinazione del file e cliccare su SALVA
3. Decomprimere il file cd_winwaste_2017.zip
 - Click col destro sul desktop
 - Nuovo -> Nuova Cartella
 - Click col destro sul file Cd_winwaste_2017.zip
 - Proprietà -> Annulla blocco -> Ok
 - Click col destro sul file Cd_winwaste_2017.zip
 - Selezionare estrai tutto e cliccare su avanti
 - Cliccare su sfoglia e selezionare il percorso: C:\Documents and Settings\“Nome Utente“\Desktop\“Nuova Cartella”
 - Cliccare su ok
 - Cliccare su avanti
 - Cliccare su fine
4. Entrare nella cartella “Nuova Cartella” sul desktop e lanciare il file setup.
5. Il programma d'installazione eseguirà una verifica di sistema.
6. Durante le fasi di preparazione per l'installazione, verranno visualizzate alcune finestre:
 - a. Tipo di installazione da configurare selezionare [Completa] e Cliccare su [Avanti]
 - b. Scegliere la cartella di destinazione. Cliccare su [Avanti].
 - c. Inizio copia file. Cliccare su [Avanti].
7. L'installazione procede alla copia dei file .
8. Installazione di Winwaste è stata completata. Cliccare su [Fine]
9. Il programma d'installazione verificherà la presenza di un database se non è presente installerà SQL SERVER

Avviare l'applicazione **Winwaste.Net** (icona presente su desktop) che, al primo avvio, imposterà la configurazione ottimale per il corretto funzionamento.

Nella schermata iniziale

- a. Impostare autenticazione di Windows
- b. Specificare l'istanza di SQL da usare
- c. Inserire il percorso in cui verranno salvati i file dei database
- d. Cliccare sulla freccia verde
- e. Impostare il nome e la password dell'amministratore
- f. Quando si apre la seconda schermata per il riconoscimento della chiave hardware selezionare la seconda opzione ed inserire la chiave USB
- g. Una volta riconosciuta la chiave, cliccare nuovamente sulla freccia verde
- h. Entrare in WinWaste.Net

Nica Srl Informatica Aziendale

Sede Legale ed Operativa Sud Italia

Corso Umberto I, 593 – 80034 Marigliano (Na)

P.IVA 02732221219 – C.F. 05669600636

Tel.081/8854335- 5192578- 5192329 – Fax: 081/8855619

<http://www.nica.it> e-mail : staff@nica.it

Sede Operativa Nord Italia

Via San Giorgio, 6 – 24122 Bergamo (Bg)

Tel. 035/270221 – Fax: 035/2281092

e-mail: bergamo@nica.it

Reg.Imprese NA 05669600636

REA n. 453994

Cap. sociale Euro 60.000 i.v.



In caso di problemi all'avvio del programma con il messaggio "**Impossibile Stabilire una connessione col server**", controllare che non sia attivo nessun programma di Firewall. In caso di Windows Firewall procedere come segue:

1. Cliccare su Start->Impostazioni->Pannello di Controllo
2. Avviare Windows Firewall (nel caso non è presente cliccare su passa alla visualizzazione classica)
3. Cliccare [Eccezioni]
4. Cliccare [Aggiungi porta]
5. Compilare il modulo
 - a. Nome Winwaste
 - b. Porta 7980
 - c. Selezionare TCP e premere [Ok]

Nica Srl Informatica Aziendale

Sede Legale ed Operativa Sud Italia

Corso Umberto I, 593 – 80034 Marigliano (Na)

P.IVA 02732221219 – C.F. 05669600636

Tel.081/8854335- 5192578- 5192329 – Fax: 081/8855619

<http://www.nica.it> e-mail : staff@nica.it

Sede Operativa Nord Italia

Via San Giorgio, 6 – 24122 Bergamo (Bg)

Tel. 035/270221 – Fax: 035/2281092

e-mail: bergamo@nica.it

Reg.Imprese NA 05669600636

REA n. 453994

Cap. sociale Euro 60.000 i.v.

